



# SUPER Kid MOHAIR LOVES Silk PRINT by Rico

Size  
25x170 cm

  
4½

  
2 n.

Col.  
001

---

# Gratis - Sjal i Silk Print

**Størrelse:** ca. 25 cm x 170 cm

## **Materiale:**

Rico Essentials Kid Mohair Loves Silk Print 100 g fv.001

Jumperp.4,5 mm

**Forkortelser:** r = ret, vr = vrang, m = maske, kantm = kantmaske, p = pind, dr = drejet, sm = sammen

## **Patentmønster (ulige maskeantal)**

**1. p:** (vrangside): \*1 omslag, løft 1 m som den skulle strikkes vr, strik omslag og næste m r sm\*, gentag fra \* - \*, afslut med 1 omslag, løft 1 m som den skulle strikkes vr,

**2. p:** (retside): \*strik omslag og næste m r sm, 1 omslag, løft 1 m som den skulle strikkes vr\*, gentag fra \* - \*, afslut med at strikke omslag og næste m r sm.

Gentag 1. og 2. p.

**Udtagningsmasker masker** (fra retsiden): Før sidste m på p (kant-m), strik 1 r og 1 dr m i lænken mellem maskerne (= 2 nye m).

**Indtagninger** (fra retsiden): Løft 1. m og omslaget som om de skulle strikkes i r, strik de følgende 2 m (inkl omslaget) sammen som efterfølgende m viser, træk den løftede m (inkl omslaget) over den sammenstrikkede m (= 2 m mindre).

**Kantmaske** (kantm): Strikkes r på alle p.

**Strikkefasthed i patentmønster:** 17 m x 40 p = 10 x 10 cm

**Halstørklæde** (med skrå start og afslutning): Slå 3 m op og strik 1 p r over alle m fra vrang siden.

På næste p fra retsiden strikkes: 1 kantm, 1 r, 1 udtagning (se beskrivelse ovenfor = 2 nye m), 1 kantm = 5 m.

På følgende p fra vrang siden strikkes: 1 kantm, 1 omslag, løft næste m som om den skulle strikkes vr, 1 r, 1 omslag, løft næste m som om den skulle strikkes vr, 1 kantm.

Næste p retside: 1 kantm, fortsæt med patentmønster 2. p til der er 1 m tilbage (=kantm), 1 udtagning, 1 kantm. På alle p fra retside strikkes udtagninger = 2 nye m, til du har totalt 43 m.

Fra vrang siden strikke de 2 nye m således: 1 kantm, 1 omslag, løft næste m som om den skulle strikkes vr, 1 r, patent mønster 1. p, 1 kantm.

Fortsæt i patentmønster uden udtagninger. Når arbejdet måler 130 cm, begynder indtagningerne fra retsiden således: 1 kantm, 1 indtagning (se beskrivelse ovenfor), patentmønster, 1 kantm.

Gentag indtagningerne på alle p fra retsiden til der er 3 m tilbage. Afluk på næste p.

**Montering:** Spænd delene ud i de angivne mål, fugt dem og lad dem tørre.