



Thur Sokker

Design: Schachenmayr

Sværhedsgrad: Middel

Skostørrelse

38/39

Materialer

Regia Soft Glitter II, 100 g pr. ngl

Løbelængde 100 g = ca. 420 m

1 ngl i farve 00034 (nude)

Kontroller bandedolerne og sørg for at arbejde med samme partnr. i den enkelte farve.

Garnforbruget kan variere fra person til person.

Strømpepinde 2,5 mm

VIGTIGT: Brug ikke træ- eller bambuspinde, da disse kan knække når der skal strikkes 4 m sammen

Uldnål til at hæfte ender

Strikkefasthed:

Hulmønster:

30 m og 42 p/omg = 10 cm x 10 cm

Glatstrikk:

30 m og 42 p/omg = 10 cm x 10 cm

Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere pind.

Grundteknikker

Glatstrikk

Rundt: Strik alle m ret.

Frem og tilbage: Strik ret fra retsiden, vrang fra vrangside.

Hulmønster A:

M-antal i begyndelsen er deleligt med 18 m. Strik på ulige omg ifølge **diagram A**, strik på lige omg som m viser, idet omslag strikkes ret.

Strik 1.—26. omg i alt 1 gang, idet mønsterrapporten over 18 m gentages.

Tag på 27. omg som vist i diagram 2 m ind i hver mønsterrapport.

Strik 28. omg i alt 1 gang, idet

mønsterrapporten over 16 m gentages.

Gentag 29.—32. omg, idet mønsterrapporten over 16 m gentages. Tomme felter vises kun til bedre oversigt og skal bare springes over.

Hulmønster B:

M-antal = 33 m.

Strik på ulige omg ifølge **diagram B**, strik på lige omg som m viser, idet omslag strikkes ret.



Gentag 1.—4. p.

Forkortelser:

m = maske

r = ret

vr = vrang

omg = omgang

p = pind

Opskrift

Skaft

Slå 72 m op og fordel m jævnt på de 4 strømpepinde (=18 m på hver pind). Strik 1.—28. omg ifølge **diagram A** i alt 1 gang, idet der på 27. omg tages 2 m ind i hver mønsterrapport som vist i diagram = 16 m på hver pind og 64 m i alt.

Strik derefter 29.—32. omg i alt 12 gange = 48 omg (= ca. 11,5 cm). Skaftthøjde = ca. 18 cm.

Hæl med hælklap og vendepinde

Når der er strikkes 18 cm fra opslagskanten, tag 1 m fra 2. pind over på 1. pind og tag 2 m fra 4. pind over til 3. pind: **1. pind** = 17 m, **2. pind** = 15 m, **3. pind** = 18 m, **4. pind** = 14 m. Sæt de 33 m fra 2. og 3. pind i hvil.

Hæl: Strik frem og tilbage over de 31 m på 1. og 3. pind som følger: Strik de første 16 m på 1. p som m viser og strik sidste m r som kantm (=17 m). Sæt derefter de 14 m fra 4. pind på 1. pind = 31 m og strik fortsat frem og tilbage.

1. p (vr-side): 2 r (inkl. kantm), 2 vr, 23 r, 2 vr, 2 r (inkl. kantm).

2. p (r-side): strik kantm r, 1 vr, 2 r, 23 vr, 2 r, 1 vr, strik kantm r.

3. p: 2 r, 27 vr, 2 r.

4. p: 1 r, 1 vr, 27 r, 1 vr, 1 r.

5. p (vr-side): 2 r, 2 vr, 23 r, 2 vr, 2 r.

Gratis mønster

Gratis stickbeskrivning

Schachenmayr
SINCE 1822
REGIA



Gentag 2.—5. p yderligere 7 gange = 32 p højde på hæl.

Hæklap: Strik i glatstrikk med vendepinde som følger:

1. p (r-side): 19 r, strik 2 r sammen mod venstre (se symbolforklaring), 1 r, vend arbejdet (de resterende 9 m strikkes ikke)

2. p (vr-side): løft 1 m vr løs af (med tråden foran m), 8 vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend arbejdet (de resterende 9 m strikkes ikke)

3. p: løft 1 m vr løs af (tråden bag m), 9 r, strik 2 m r sammen mod venstre, 1 r, vend arbejdet (de resterende m strikkes ikke)

4. p: løft 1 m vr løs af (tråden foran m), 10 vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend arbejdet (de resterende m strikkes ikke)

5. p: løft 1 m vr løs af (tråden bag m), strik r indtil 1 m før de ustrikkede m, strik de følgende 2 m r sammen mod venstre, 1 r, vend arbejdet (de resterende m strikkes ikke)

6. p: løft 1 m løs af (tråden foran m), strik vr indtil 1 m før de ustrikkede m, strik 2 vr sammen, 1 vr, vend arbejdet (de resterende m strikkes ikke).

Gentag 5. og 6. p, indtil der er strikket over alle ustrikkede m i hver side, idet der på hver p strikkes 1 m mere end ved sidste vending = 19 hæklap-m. Den næstsidste p (=r-side) slutter med 2 r sammen mod venstre og sidste p (=vr-side) slutter med 2 vr sammen. På følgende p strikkes 9 m = 4. pind.

Fod

Fortsæt med at strikke rundt til foden, idet m på 1. og 4. pind strikkes i glatstrikk og m på 2. og 3. pind strikkes ifølge **diagram B**.

Strik 1. omg som følger:

1. pind: Strik 10 m på 1. p r, strik 16 m op over hælkanten = 26 m.

2. og 3. p: Strik de 33 m ifølge diagram B.

4. pind: Strik 16 m op over hælkanten og strik derefter de 9 m fra 4. p = 25 m.

I alt = 84 m.

Kile: Tag på hver 3. omg 2 m ind i alt 9 gange som følger: Strik indtil 3 m før slutningen af 1. pind, strik 2 r sammen, 1 r, strik ved 4. pind 1. m r, 2 r sammen mod venstre, strik de resterende m.

Derefter er der **1. pind** = 17 m, **4. pind** = 16 m, i alt 66 m. Fortsæt i denne mønsterinddeling.

Når fodlængden er 19,5 cm, strik 1 omg r over alle m, idet der ved slutningen af 1. pind og 3. pind strikkes 2 r sammen, og fordel m jævnt på de 4 pinde = 16 m på hver pind og 64 m i alt.

Fodlængde = ca. 20 cm.

Båndtå: Strik glatstrikk og strik ved 1. pind og 3. pind indtil 3 m før slutningen af, strik 2 r sammen og sidste m r, ved 2. og 4. p strik 1. m r og de følgende 2 m r sammen mod venstre. Gentag disse indtagninger på følgende 4. omg i alt 1 gang, på hver 3. omg i alt 2 gange, på hver 2. omg i alt 3 gange og på hver omg i alt 7 gange = 8 m.

Bryd garnet, træk tråden 2 gange igennem de resterende m og træk m sammen.

Hæft alle ender.

Fodlængde = ca. 25 cm.

Strik den anden sok magen til.

Diagram A





Diagram B



□ = 1 m ret

◻ = 1 m vrang

○ = slå om

△ = løft 2 m sammen ret løs af, strik følgende m ret, løft de løse m over den strikkede m

▧ = strik 4 m ret sammen

▨ = strik 4 m sammen mod venstre: løft 1 m ret løs af, strik de følgende 3 m ret sammen, løft den løse m over den strikkede m

▩ = strik 2 m ret sammen

▫ = strik 2 m sammen mod venstre: løft 1 m ret løs af, strik den følgende m ret, løft den løse m over den strikkede m

Gratis mønster

Gratis stickbeskrivning

Schachenmayr
SINCE 1822
REGIA