



Barnetrøje & Sjal

**Materiale: Schachenmayr Mellow, 200 g
1 ngl. Fv 00033 (cerise)**

Jumperp. & Strømpep. 5 mm
Strikkefasthed 12 m og 20 pinde p.5, 10x10 cm

Strikning af snore:

Slå 3 eller 4 m op (se beskrivelsen i opskriften) *Strik m r på en strømpepind. Flyt maskerne ned til den anden ende af pinden, vend ikke arbejdet*, gentag*.*. Stram tråden på bagsiden. Strik til den ønskede længde. Luk af og hæft ende (eller strik videre med m).

Barnetrøje
str 104/110 cm

Ryg:

Slå 48 m op på p. 5 og strik glat 23 cm = 46 p.
Herefter tages ind til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 1x3 m og 2x1 m = 38 m.
Strik lige op til arbejdet måler 40 cm = 80 p og luk alle m af.

Venstre forstykke:

Slå 24 m op og strik 23 cm glat = 46 p. Tag herefter ind til ærmegab i højre side på hver 2. p. som på ryggen = 19 m. **SAMTIDIG** når der er strikket 25 cm = 50 p, lukkes af til hals i venstre side. Strik 2 m sm på hver 2. p. 4 gange og på hver 4. p 5 gange = 10 m. Når arbejdet målet 40 cm = 80 p, lukkes de sidste 10 m af til skulder.

Højre forstykke:

Strikkes på samme måde som venstre forstykke, bare spejlvendt.

Ærmer:

Slå 24 m op og strik glat. Tag 1 m ud i begge sider på hver 6. p. 8 gange = 40 m. Når arb måler 30 cm = 60 p, lukkes af til ærmekuppel. Luk af på hver 2. p for: 1x3 m, 1x2 m, 5x1 m, 1x2 m, 1x3 m. Når arbejdet måler 38 cm = 76 p, lukkes de sidste 10 m af. Strik et ærme magen til.

Montering:

Sy skulder-, side- og ærmesømmene sammen. Sæt ærmerne i og sy dem fast. Som lukning strikkes snore. Saml 3 m op på forstykket, hvor indtagning til halsen starter. Strik en 25 cm lang snor, som beskrevet ovenfor. Strik en magen til, i den anden side. Hæft ender.

Sjal

Str. ca. 10 cm bredt, midt 30 cm, 120 cm langt uden snore.

Slå 4 m op på en strømpep. 5 og strik en 15 cm lang snor. Lad snoren hvile og strik 2 snore mere. Saml m på en jumperp. = 12 m.
Strik den midterste trekant-del glat fra de 12 m. Strik 2 p glat og tag herefter 1 m ud skiftevis på hver 4. og 6. p 24 gange, ved at strikke 1 m dr i lænken mellem de to yderste m på pinden = 36 m.
Når der er strikket 60 cm = 120 p tages ind. Tag 1 m ind på skiftevis hver 4. og 6. p 24 gange, ved at tage 1 m løs af, 1 m r og træk den løse m over = 12 m.
Når der er strikket 120 cm = 240 p strikkes 2 p glat. Del herefter m i 3 dele og strik 3 snore på 15 cm, over 4 m hver. Hæft ender.

Gratis mønster

Gratis stickbeskrivning

Schachenmayr
SINCE 1822
REGIA